

Tableau synthétique des Mesures Additionnelles aux Précautions Standard (PS) - Secteurs ambulatoires non interventionnels

Exemples : URG-06, policliniques, radiologie, médecine nucléaire, dialyse chronique, angiologie, oncologie ambulatoire, etc.

Exemples	Pour tous les patients	Bactéries multi-R : MRSA, VRE, ESBL, carbapénémase, <i>Pseudomonas</i> ou <i>Acinetobacter</i> multiR <i>Candida auris</i> Cas contacts VRE ou carbapénémase	<i>Clostridioides</i> <i>difficile</i> Gale	Norovirus	Grippe, COVID, autres virus respiratoires Infections respiratoires à MRSA, VRE, ESBL, carbapénémase, <i>Pseudomonas</i> ou <i>Acinetobacter</i> multi-R	Tuberculose pulmonaire Tuberculose extra pulm. avec geste invasif Rougeole	VZV : Varicelle, zona disséminé	
Mesures	PRECAUTIONS STANDARD (PS)				AEROSOL 		AEROSOL + CONTACT 	
Hygiène des mains	Selon les 5 moments de l'OMS avec la solution hydro-alcoolique							
Salle d'attente	Mettre à l'écart les patients avec des signes d'infection Si symptômes respiratoires : port du masque de soins pour le patient				Eviter la salle d'attente Faire porter un masque de soins au patient dès l'admission		Eviter la salle d'attente Faire porter un masque de soins au patient dès l'admission	
Placement du patient					Box individuel Fermer les portes (Eviter les appels d'air)		Box individuel Fermer les portes (Eviter les appels d'air)	
Signalétique sur la porte					Oui		Oui	
Equipements de protection : • Masque de soins	Si risque de projections de liquides biologiques Lors de symptômes respiratoires				Masque FFP2 lors de procédures générant des aérosols en cas de virus respiratoires		Oui, masque FFP2 à mettre et à retirer dans le couloir Faire un fit-check avant d'entrer	Oui, masque FFP2 à mettre et à retirer dans le couloir Faire un fit-check avant d'entrer
• Surblouse	Si risque de projections de liquides biologiques							
• Gants	Si risque de contact avec des liquides biologiques, muqueuses et peau lésée							
• Lunettes de protections	Si risques de projections de liquides biologiques							
Matériel de soins	Privilégier le matériel à usage unique Limiter au strict minimum le stock de matériel et consommables dans les box/salles							

Exemples : Cas documenté ou suspicion	Pour tous les patients	Bactéries multi-R : MRSA, VRE, ESBL, carbapénémase, <i>Pseudomonas</i> ou <i>Acinetobacter</i> multiR <i>Candida auris</i> Cas contacts VRE ou carbapénémase	<i>Clostridioides difficile</i> Gale	Norovirus	Grippe, COVID, autres virus respiratoires Infections respiratoires à MRSA, VRE, ESBL, carbapénémase, <i>Pseudomonas</i> ou <i>Acinetobacter</i> multiR	Tuberculose pulmonaire Tuberculose extra pulm. avec geste invasif Rougeole	VZV : Varicelle, zona disséminé
---	-------------------------------	---	---	-----------	--	---	------------------------------------

Au départ du patient

Si hospitalisation : avertir le service de destination pour qu'il prenne les mesures adéquates

Mesures	PRECAUTIONS STANDARD (PS)	AEROSOL	AEROSOL + CONTACT
			
Temps de repos du box		Après le départ du patient, attendre 30 min. avant de réutiliser le box	Après le départ du patient, attendre 30 min. avant de réutiliser le box
Matériel de soins	A nettoyer et désinfecter après chaque utilisation selon les recommandations du fabricant		
Table de consultation / d'examen	Désinfection avec des lingettes à base d'alcool Entre chaque patient ou 1x/jour si protégée par un linge ou papier à usage unique En cas de souillures visibles, utiliser les lingettes Incidin® plus		
Surfaces de travail (zone de travail)	A nettoyer et désinfecter après chaque utilisation avec des lingettes à base d'alcool Les surfaces souillées par des liquides biologiques doivent être immédiatement nettoyées et désinfectées avec des lingettes Incidin® plus		
Paravents	1x par jour avec des lingettes Incidin® plus		
Elimination des déchets	Elimination des déchets selon les filières habituelles		

Références : guides romands [Précautions Standard](#) et [Mesures Additionnelles](#), www.hpci.ch